Сети

- Приоритет IPv6

Приоритет IPv6

Для смены приоритета необходимо создать файл **/etc/gai.conf**:

```
sudo nano /etc/gai.conf
```

Добавить в него дефолтные настройки с приоритетом на IPv6:

```
label  ::1/128       0
label  ::/0          1
label  2002::/16     2
label ::/96          3
label ::ffff:0:0/96  4
precedence  ::1/128      50
precedence  ::/0          40
precedence  2002::/16     30
precedence ::/96          20
precedence ::ffff:0:0/96  10
```

Если необходимо поменять приоритет на IPv4, то в файле поменять последний параметр на значение **100**:

```
precedence ::ffff:0:0/96  100
```

Для проверки можно воспользоваться командой, которая выведет текущий ipv4 адрес, затем текущий ipv6 адрес и в конце текущий адрес приоритетного протокола:

```
curl -4 my.ip.fi && curl -6 my.ip.fi && curl my.ip.fi
```