

PPTP сервер

Установить пакеты:

```
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/beta/7/x86_64/epel-release-7-1.noarch.rpm  
yum -y install ppp pptpd
```

Настроить конфиги PPTP сервера:

```
cp /etc/pptpd.conf /etc/pptpd.conf.bak  
cat >/etc/pptpd.conf<<EOF  
option /etc/ppp/options.pptpd  
logwtmp  
localip 10.0.10.1  
remoteip 10.0.10.2-254  
EOF  
  
cp /etc/ppp/options.pptpd /etc/ppp/options.pptpd.bak  
cat >/etc/ppp/options.pptpd<<EOF  
name pptpd  
refuse-pap  
refuse-chap  
refuse-mschap  
require-mschap-v2  
require-mppe-128  
proxyarp  
lock  
nobsdcomp  
novj  
novjccomp  
nologfd  
ms-dns 8.8.8.8  
ms-dns 8.8.4.4  
EOF  
  
cp /etc/ppp/chap-secrets /etc/ppp/chap-secrets.bak  
cat >/etc/ppp/chap-secrets<<EOF
```

```
USERNAME pptpd PASSWORD *  
EOF
```

Настроить sysctl:

```
cp /etc/sysctl.conf /etc/sysctl.conf.bak  
cat >/etc/sysctl.conf<<EOF  
net.core.wmem_max = 12582912  
net.core.rmem_max = 12582912  
net.ipv4.tcp_rmem = 10240 87380 12582912  
net.ipv4.tcp_wmem = 10240 87380 12582912  
net.core.wmem_max = 12582912  
net.core.rmem_max = 12582912  
net.ipv4.tcp_rmem = 10240 87380 12582912  
net.ipv4.tcp_wmem = 10240 87380 12582912  
net.core.wmem_max = 12582912  
net.core.rmem_max = 12582912  
net.ipv4.tcp_rmem = 10240 87380 12582912  
net.ipv4.tcp_wmem = 10240 87380 12582912  
net.ipv4.ip_forward = 1  
EOF  
sysctl -p
```

Настроить фаервол:

```
chmod +x /etc/rc.d/rc.local  
echo "iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.10.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE" >> /etc/rc.d/rc.local  
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.0.10.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
```

Запустить сервис:

```
systemctl enable pptpd.service  
systemctl start pptpd
```

Версия #1

Ivan Tiukov создал 19 декабря 2021 18:26:15

Ivan Tiukov обновил 10 января 2024 01:23:26