Кластер

- Удаление кластера

Удаление кластера

Остановить кластер:

```
rm -fr /etc/pve/nodes/*
systemctl stop pve-cluster
systemctl stop corosync
```

Запустить кластер снова в одиночном режиме:

```
pmxcfs -l
```

Удалить файлы конфигов:

```
rm /etc/pve/corosync.conf
rm -r /etc/corosync/*
```

Убить одиночный процесс, лучше несколько раз:

```
killall pmxcfs
```

Удалить список нод с сервера, иначе они будут болтаться там "неживые":

```
rm -fr /etc/pve/nodes
```

Включить кластер:

```
systemctl start corosync
systemctl start pve-cluster
```

Рестарт веб морды:

```
service pveproxy restart
```

Если необходимо сохранить конфигурацию виртуалок, забекапить перед процедурой директорию `/etc/pve/nodes`